rede corporativa

manual del usuario remoto para iPad/iPhone

en este manual encontrarás la información
necesaria para instalar y configurar el
acceso remoto a la **red corporativa privada**

1 introducción 4

2 acceso a aplicaciones de la red privada web usando forticlient 5

2.1 instalación y configuración 5

2.2 conectarse a la red privada 10

1 introducción

Para conectarnos a **la red privada corporativa** como si estuviésemos en ella, usaremos el cliente propio de Fortinet, el **FortiClient**. El FortiClient se encarga de mantener la conexión establecida y permitir el acceso al resto de aplicaciones a la red privada. Por ejemplo, da acceso remoto a consola de equipos (RDP, Telnet, SSH, etc.) desde otras aplicaciones cliente, aplicaciones web o incluso a aplicaciones web que necesiten conectividad directa y no funcionen por medio de un proxy, sistemas de almacenamiento de red internos, aplicaciones cliente-servidor en las que el usuario tiene un programa instalado y se conecta a un servidor en la red corporativa,... etc.

2 acceso a aplicaciones de la red privada web usando forticlient

Para acceder a la red privada mediante el cliente de Fortinet, el FortiClient, necesitaremos los siguientes datos:

- **dirección del servidor del portal de la VPN:** IP pública y puerto. Este dato será facilitado por **R** tras activar el servicio.
- **un usuario de la VPN SSL y la clave**. Este dato será el proporcionado a **R** en la solicitud del servicio, o el que proporcione el administrador del portal de la VPN de la empresa.

2.1 instalación y configuración

1. en primer lugar descargamos el FortiClient desde el **appstore**. Para ello pulsamos sobre el icono de appstore (figura 1), luego en la caja de búsqueda escribimos FotiClient y lo seleccionamos (figura 2).

figura 1

figura 2

2. una vez instalado, aparecerá el icono del cliente de FotiClient (figura 3) que abrirá un navegador con la página de fortinet.

figura 3



figura 4

3. pulsamos en el candado que aparece en la parte inferior (figura 5)

figura 5



figura 6

4. al pulsar **Add VPN Connection** pedirá un nombre de la conexión (figura 7), es recomendable poner un nombre que resulte familiar al usuario, como Oficina o Intranet.



figura 7

5. En la siguiente pantalla (figura 8) se le proporcionarán los datos de la conexión:

    a. en **Host Name** se proporcionará la IP dirección del servidor del portal de la VPN.

    b. en **Host Port**, el puerto proporcionado por **R**.

    c. en **User Name** el usuario proporcionado. Aunque por seguridad es desaconsejable, se podría hacer que no se pregunte la clave cada vez que se desea conectar a la VPN seleccionando **Save Password**, lo cual hará que permita introducir la password y la guardará con los datos de la conexión.

    d. pulsamos **Save** una vez introducidos los datos.

figura 8

2.2 conexión a la red privada

1. una vez configurado, accedemos al FortiClient en la parte de VPN (figura 9)

figura 9



figura 10

6. pulsamos sobre el candado que aparece en la parte inferior (figura 11), aparece la VPN configurada (figura 12)

figura 11

figura 12

7. al seleccionar la conexión, aparecerá la pantalla para entrar en la VPN. Si no se ha configurado la clave, habrá que teclearla ahora en **Password.** Pulsamos **login** y ya estará conectado a la red privada de la empresa.

figura 13

Después de unos segundos aparecerá la lista de favoritos (figura 14)



figura 14

8. pulsando sobre algún favorito o el botón **Done** aparecerá de nuevo el navegador de FortiClient, desde el que podrá navegar.

   De este modo podremos utilizar las aplicaciones desde el dispositivo como si estuviésemos conectados a la red de la empresa.

   Si el administrador del portal de la VPN de la empresa ha restringido el acceso por usuario, podría ser necesario entrar al portal de la VPN, accediendo a https://<IP Servidor VPN>:10443, antes de conectarse con cualquier otra aplicación.

9. para desconectar, cierra el FortiClient o bien en la parte inferior del navegador de FortiClient pulsa sobre el candado.